




## CONFIGURATION D'UN COMPTE SMTP NOMADE SOUS MOZILLA THUNDERBIRD©


Ce document vous guide dans le paramétrage d'un compte SMTP Nomade sous Mozilla Thunderbird©.

Vous devez au préalable vous munir de vos identifiants fournis par Platine Communication / SMTP Nomade et disposer des droits d'administration de votre ordinateur.





Dans la fenêtre qui s'ouvre vous devez sélectionner « serveur sortant (SMTP) ».



**Paramètres des comptes**

**demo@platine.com**

- Paramètres serveur
- Copies et dossiers
- Rédaction et adressage
- Espace disque
- Paramètres pour les indésira...
- Accusés de réception
- Sécurité
- Dossiers locaux
  - Espace disque
  - Paramètres pour les indésira...
- Serveur sortant (SMTP)**

**Serveur SMTP**

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier (SMTP), ce n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Cela peut en effet poser des problèmes lors de l'envoi des messages.

demo - smtp.platine.com (Défaut)

Ajouter...  
Modifier...  
Supprimer  
Utiliser par défaut


Description : <non spécifié>  
Nom du serveur : smtp.platine.com  
Port : 0  
Nom d'utilisateur : demo  
Connexion sécurisée : Aucun

**Etape 2-1**  
- Sélectionnez votre compte

**Etape 2-2**  
cliquez sur  
- Ajouter...

Ajouter un compte...  
Compte par défaut  
Supprimer le compte

OK Annuler



**Paramètres des comptes**

**demo@platine.com**

- Paramètres serveur
- Copies et dossiers
- Rédaction et adressage
- Espace disque
- Paramètres pour les indésira...
- Accusés de réception
- Sécurité
- Dossiers locaux
  - Espace disque
  - Paramètres pour les indésira...
- Serveur sortant (SMTP)**

**Serveur SMTP**

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition, il est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Cela peut en effet provoquer des messages.

demo - smtp.platine.com

**Serveur SMTP**

Paramètres

Description : smtp nomade

Nom du serveur : smtp.smtp-nomade.fr

Port : 25 Défaut : 25

Sécurité et authentification

Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe

Nom d'utilisateur : utilisateur@mondomaine.com

Utiliser une connexion sécurisée :

Non  TLS, si disponible  TLS  SSL

OK Annuler

OK Annuler

**Etape 3**

Renseignez les éléments suivant

- **Nom du serveur**  
L'adresse SMTP du service SMTP Nomade est : **smtp.smtp-nomade.fr**
- **Port**  
Le port par défaut est le **25**.
- **Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe**  
Indiquez votre nom d'utilisateur

Validez en cliquant sur - **OK**

## Remarque :

Le mot de passe vous sera demandé et enregistré lors du premier envoi avec ce serveur SMTP



Paramètres des comptes

**demo@platine.com**

- Paramètres serveur
- Copies et dossiers
- Rédaction et adressage
- Espace disque
- Paramètres pour les indésira...
- Accusés de réception
- Sécurité

**Dossiers locaux**

- Espace disque
- Paramètres pour les indésira...

Serveur sortant (SMTP)

**Serveur SMTP**

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier (SMTP), ce n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Cela peut en effet poser des problèmes lors de l'envoi des messages.

demo - smtp.platine.com (Défaut)  
smtp nomade - smtp.smtp-nomade.fr

Ajouter...  
Modifier...  
Supprimer  
Utiliser par défaut

Description : smtp nomade  
Nom du serveur : smtp.smtp-nomade.fr  
Port : 587  
Nom d'utilisateur : utilisateur@mondomaine.com  
Connexion sécurisée : TLS (si possible)

Ajouter un compte...  
Compte par défaut  
Supprimer le compte

OK Annuler

Etape 4

Sélectionnez le nouveau serveur créé.

Définissez-le comme serveur par défaut en cliquant sur **Utiliser par défaut**

Validez vos changements en cliquant sur **OK**



Une fois cette étape de configuration réalisée, vous pouvez tester le bon fonctionnement de votre compte SMTP Nomade. Pour cela vous devez valider et fermer l'ensemble des fenêtres de configuration de messagerie encore ouverte.

Ensuite il vous suffit simplement de vous envoyer un message de test à votre adresse email.

#### Message d'erreur possible lors du test

- Si une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de rentrer à nouveau vos identifiants de connexion, il se peut que vous ayez omis une erreur lors de la saisie des identifiants de connexion SMTP Nomade. Vérifiez les informations que vous avez saisies, et procédez plutôt par copier/coller.
- « Erreur de socket : 10060, Numéro d'erreur : 0x800CCCC0E »

Il est probable que l'erreur soit liée à une restriction de votre fournisseur d'accès qui n'autorise pas la communication avec un serveur SMTP autre que le leur sur le port 25. Essayez de modifier le port utilisé par votre logiciel pour contourner cette restriction. Pour cela sélectionnez le serveur smtp, cliquez sur « **Modifier...** » puis suivez les instructions ci-dessous pour l'étape 3.



Paramètres des comptes

**demo@platine.com**

- Paramètres serveur
- Copies et dossiers
- Rédaction et adressage
- Espace disque
- Paramètres pour les indésira...
- Accusés de réception
- Sécurité

**Dossiers locaux**

- Espace disque
- Paramètres pour les indésira...

**Serveur sortant (SMTP)**

**Server SMTP**

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier, nous recommandons un seul serveur par compte. Cela peut en effet poser des problèmes de configuration pour les utilisateurs avancés.

demo - smtp.platine.com (Défaut)

**Server SMTP**

Paramètres

Description : smtp nomade

Nom du serveur : smtp.smtp-nomade.fr

Port : 587 Défaut : 25

Sécurité et authentification

Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe

Nom d'utilisateur : utilisateur@mondomaine.com

Utiliser une connexion sécurisée :

Non  TLS, si disponible  TLS  SSL

OK Annuler

OK Annuler

**Etape 3**

Renseignez les éléments suivant

- **Nom du serveur**  
L'adresse SMTP du service SMTP Nomade est : **smtp.smtp-nomade.fr**
- **Port**  
Remplacez le port 25 par **587**.
- **Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe**  
Cochez la case à cocher  
Indiquez votre nom d'utilisateur

Validez en cliquant sur - **OK**